

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Туника ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 78 см.

Вам потребуется:

Шелковая ткань 2,00–2,05–2,05–2,10–2,10 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки 21 и 21А, а также 22 и 22А склеить по линиям соединения. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 123. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

21 Перед	2х
22 Спинка	2х
23 Обтачка горловины переда со сгибом	1х
24 Обтачка горловины спинки	2х
28 Рукав-волан	2х
29 Нижний волан левой части переда	1х
30 Верхний волан левой части переда	1х
а) косая бейка для воздушной петли длиной 6 см и шириной 3 см, включая припуски.	



Детали 21–24, 28, 29, 30

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль краев разреза спинки, плечевых срезов переда, срезов притачивания рукавов, а также вдоль входов в карманы переда и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Припуски по верхним коротким и длинным внешним срезам воланов левой части переда срезать до ширины по 5 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. Верхний волан наложить на нижний волан изнаночной стороной к лицевой стороне, не обработанные срезы воланов сметать. Воланы наложить на левую часть переда изнаночной стороной к лицевой стороне, необработанные продольные срезы воланов приметать к среднему срезу части переда, совместив нижние концы воланов с поперечной меткой части переда, а поперечную метку на волане — с размеченной линией шва в уголке выреза горловины. Выполнить средний шов по переду от размеченной линии горловины до нижнего среза. Припуски шва разутюжить, при этом воланы отвернуть на левую часть переда. От уголка выреза горловины переда верхние концы воланов оставить пока свободными.

■ На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На платье и на обтачке горловины выполнить плечевые швы. Верхний конец волана приметать к срезу горловины левой части переда изнаночной стороной к лицевой стороне.

■ **Воздушная петля.** Косую бейку для воздушной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Рулик вывернуть, из рулика сформовать воздушную петлю. Концы петли приметать вместе к правому краю разреза спинки ниже размеченной линии горловины, длина петли зависит от размера пуговицы.

■ **Горловина.** Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя волан. Проложить строчку вдоль размеченных линий краев разреза спинки и вдоль линии горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Припуск обтачки надсечь в уголке выреза горловины переда. Обтачку отвернуть на горловину и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить.

■ **Средний шов по спинке** выполнить ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки горловины пришить к припускам по краям разреза спинки и к припускам швов.


■ Выполнить подгибку нижних срезов рукавов-воланов, как описано для воланов левой части переда. Рукава-воланы притачать к переду и спинке (контрольная метка 4). Припуски швов заутюжить на перед и спинку.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава-волана от контрольной метки 6 и боковой шов до метки разреза. Припуски швов разутюжить и пришить к краям рукавов-воланов, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

■ Сначала припуски на подгибку низа переда и спинки, затем припуски по краям боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

План раскладки

Шелковая ткань шириной 135 см, размеры 44–52



WERKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.